

## Использование Kaspersky Safe Kids

Kaspersky Safe Kids – мультиплатформенное решение Лаборатории Касперского для защиты детей в Интернете, которое может быть установлено на неограниченное количество устройств под управлением Windows, Android, iOS, и Mac. Тем самым родители могут обезопасить для ребенка все используемые им для выхода в Интернет устройства.


Данный программный продукт помимо платной версии имеет и бесплатную версию с ограниченным функционалом.

	Kaspersky Safe Kids (Бесплатная версия)	Kaspersky Safe Kids (Платная версия)
Защищает детей от поиска неподходящих сайтов и информации	✓	✓
Регулирует использование программ на компьютере и мобильных устройствах	✓	✓
Ограничивает время, когда можно использовать смартфон и планшет	✓	✓
Уведомляет вас о подозрительной активности рядом с вашим ребенком в интернете	✓	✓
Предоставляет подробные отчеты о действиях ребенка в интернете		✓
Позволяет вам знать, где ваш ребенок, и устанавливать для него безопасный периметр		✓
Собирает статистику о звонках и SMS ребенка		✓
Будьте в курсе публикаций ребенка в Facebook и ВКонтакте с помощью портала My Kaspersky		✓

Далее будет рассмотрен функционал бесплатной версии программы для устройств под управлением Windows и Android, более подробно с программой вы можете ознакомиться на сайте техподдержки производителя: <http://support.kaspersky.ru/12265>.

Установка приложения на устройства под управлением Windows


Откройте на устройстве интернет-браузер и введите в адресную строку: [www.kas.pr/kids](http://www.kas.pr/kids). На открывшейся странице выберите «Скачать для Windows».




Запустите скаченный файл для начала процесса установки программы. В окне Kaspersky Safe Kids нажмите «Установить».

При запуске программы укажите данные Вашей учетной записи портала My Kaspersky (Логин/Пароль), если у вас нет учетной записи, создайте ее на


портале My Kaspersky или нажмите «Создать учетную запись прямо сейчас». Выберите кем используется данное устройство «Только родители» «Только дети» «Родители и дети».




Введите информацию о ребенке «Имя» и «Возраст», данные параметры в дальнейшем возможно изменить. В соответствии с указанным возрастом будут внесены предварительные настройки безопасности профиля ребенка.



Если устройство используется несколькими детьми в следующем окне выберите «Добавить ребенка»



Далее программа предложит указать учетную запись ребенка на устройстве или создайте новую учетную запись нажав на «Создать учетную запись».



Укажите имя создаваемой учетной записи и пароль к ней и нажмите «Продолжить».

Kaspersky Safe Kids

←



### Создание учетной записи, которую будет использовать Имя ребенка

Имя ребенка Эту учетную запись ребенок должен выбирать при включении компьютера.

... Сообщите этот пароль ребенку, чтобы он мог войти в свою учетную запись.

... Пароли совпадают

Подсказка (необязательно) Подсказка поможет вам вспомнить пароль.

[? Что такое "учетная запись"?](#)

Продолжить

На основе введенных данных программа создаст профиль ребенка на устройстве и обеспечит его защиту в Интернете. Не забудьте защитить учетную запись родителя (администратора устройства) паролем.

Kaspersky Safe Kids




### Готово!


Защита ребенка включена и настроена в соответствии с его возрастом

Завершить


Теперь в соответствии с базовыми настройками профиля ребенка система будет его ограничивать, выдавая сообщения о блокировке



или нежелательном посещении сайта,




а также направляя уведомления родителям, которые можно просмотреть в программе или на портале My Kaspersky.




## Установка приложения на устройства под управлением Android

Для установки приложения откройте Google Play на мобильном устройстве введите в строке поиска Kaspersky Safe Kids, нажмите «Установить», затем на «Принять». После окончания установки нажмите «Открыть». Для просмотра возможностей Kaspersky Safe Kids, нажмите «Далее», ознакомившись с Лицензионным соглашением нажмите «Принять все».




Введите адрес электронной почты и пароль для портала My Kaspersky и нажмите «Войти», создайте учетную запись на портале My Kaspersky, если она у Вас отсутствует или нажмите на «Создать учетную запись».




Выберите кто использует данное устройство «Телефон ребенка» или «Телефон родителя».




Если вы выбрали «Телефон ребенка» укажите профиль ребенка или создайте новый нажав на «Добавить ребенка» и введите его имя и год рождения.



Для предоставления расширенных прав Kaspersky Safe Kids нажмите «Продолжить», затем «Активировать» и «Продолжить» для перехода в настройки.




В разделе настроек «Специальные возможности» нажмите «Kaspersky Safe Kids», затем переключатель в верхнем правом углу. Нажмите «ОК» в появившемся окне для окончания процесса установки приложения.



Теперь в соответствии с базовыми настройками профиля ребенка система будет его ограничивать, выдавая сообщения о блокировке или нежелательном посещении сайта, а также направляя уведомления родителям, которые можно просмотреть в программе на компьютере или на своем устройстве под управлением Android, а также на портале My Kaspersky.

Если на этапе выбора кем используется данное устройство вы выбрали «Телефон родителя», программа предложит Вам создать код доступа к программе, чтобы ребенок, получив доступ к Вашему устройству, не смог изменить настройки своего профиля в программе. Далее завершите установку программы нажав на «Продолжить».




После этого будет открыто приложение для управления настройками приложения.

### Настройка функций родительского контроля в программе

Настройка функций программы осуществляется либо посредством портала My Kaspersky, на который можно перейти из программы нажав «Проверить настройки» или воспользовавшись интернет-браузером ведя в адресную строку: <https://my.kaspersky.com>.

В разделе «Дети» личного кабинета расположены функции родительского контроля.



В правом верхнем углу раздела расположена пиктограмма «Колокольчи» открывающая окно оповещения родителя о действиях ребенка и предоставляющая возможность просмотреть советы психолога по категории действия ребенка.

The screenshot displays the Kaspersky Safe Kids interface. On the left is a dark sidebar with menu items: 'Уведомления' (Notifications) with a gear icon, 'Лицензии' (Licenses), 'Устройства' (Devices), 'Дети' (Children) with a '53' badge, and 'Поддержка' (Support). The main area is titled 'Дети' (Children) and has a link 'Отметить все как прочитанные' (Mark all as read). It shows two activity logs for a child named 'Имя ребенка, Lenovo P780 (Mobile)'. The first log, dated '12 май, 15:26', shows an attempt to delete Kaspersky Safe Kids from the device. The second log, also dated '12 май, 15:26', shows an attempt to open a website from a restricted category: 'Программное обеспечение, аудио, видео, Для взрослых, Нецензурная лексика'. Below the logs is a button 'Настроить параметры защиты для этого сайта' (Configure protection settings for this site). At the bottom, there are two 'Совет психолога' (Psychologist's tip) boxes: one for the 'Для взрослых' category and one for 'Нецензурная лексика'.

Подраздел «Обзор» отображает краткие сведения по профилю каждого ребенка за 1 день, неделю, месяц, а именно:

запросы ребенка в сети Интернет, включая часто посещаемые сайты, последние поисковые запросы, количество заблокированных сайтов;

часто используемые программы и общее время их использования;

устройства, на которых установлено программное обеспечение Kaspersky Safe Kids;

общее время использования устройств ребенком.

Дети | My Kaspersky

Надежный | <https://my.kaspersky.com/MyKids/26e32a44-bd3f-4f63-8195-1229d41e65d2/Summary>

Сервисы ArcGIS - Пространст... Управление информ... Минкомсвязь Росси... Подборка материал... Официальный сайт... Многофункциональ...

Главная Устройства Лицензии Поддержка Загрузки Пароли Дети Магазин

ЗА СЕГОДНЯ / ЗА 7 ДНЕЙ / ЗА 30 ДНЕЙ

**ЗВОНКИ И SMS**

Знайте, с кем общается ребенок по телефону. Доступно только на Android-устройствах.

Разблокировать >

**ИНТЕРНЕТ**

**Часто посещаемые сайты**

<https://www.google.ru/search?safe=activ..>  
<https://www.youtube.com/results?search..>  
<https://zf.fm>

**Поисковые запросы**

коктейль пино колада состав  
коктейль пино колада состав  
tor portable

Заблокировано сайтов **39**

Подозрительные запросы

**ПРОГРАММЫ** 19 >

Google Chrome  
2 ч 9 мин

YouTube  
47 мин

Tor Browser  
6 мин

**УСТРОЙСТВА** >

asust300l (D... Lenovo P780...

Устройство защищено Устройство защищено

**ВРЕМЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ** >

asust300l (Desktop)  
2 ч 58 мин

**FACEBOOK** >

**ВКОНТАКТЕ** >

**ПРОФИЛЬ** >

Имеется возможность выгрузки отчета на устройство, для этого внизу страницы нажмите на «Сохранить отчет в файл». Файл содержит более подробный отчет о действиях ребенка.

В случае использования платной версии программы будут доступны дополнительные функции мониторинга социальных сетей, звонков и смс сообщений ребенка, месторасположения ребенка.

Подраздел «Интернет» позволяет управлять настройками безопасности ребенка в Интернете. Активация данной функции осуществляется переключателем «Контроль в Интернете».

Настройки

Отчеты

### Настройки Интернет

На этой странице вы можете включить или выключить контроль в интернете и настроить параметры контроля.



Контроль в интернете

Включите контроль, чтобы получать статистику и настроить параметры посещения сайтов. Если контроль включен, приложение на мобильных устройствах также автоматически блокирует вредоносные и фишинговые сайты.

Переключатель «Безопасный поиск» активирует блокировку выдачи результатов поиска ребенка на запрещенные тематики. Однако, данная функция работает только в поисковиках Google, Yandex, Yahoo!, Bing поэтому рекомендуем отслеживать запросы ребенка в интернете для оперативного внесения других поисковиков и сайтов в список блокируемых (sputnik.ru, mail.ru, rambler.ru, aort.ru и др.), как это сделать смотрите ниже.

В подразделе расположен список категорий сайтов в Интернете: Для взрослых; Поиск работы; Средства анонимного доступа; Программное обеспечение, аудио, видео; Азартные игры, лотереи, тотализаторы; Общение в сети; Алкоголь, табак, наркотики; Интернет-магазины, Банки, Платежные системы; Компьютерные игры; Религии, религиозные объединения; Новостные ресурсы; Насилие; Нецензурная лексика; Оружие, взрывчатые вещества, пиротехника. Первоначальная настройка ограничений осуществляется на основе возрастной категории ребенка. По каждому разделу можно выбрать «Разрешено», «Запрещено», «Предупреждение», посмотреть совет психолога, информацию о том какие сайты попадают в данную категорию (пиктограмма знака вопроса перед каждой категорией).

#### Категории сайтов

Для взрослых	Запрещено	Интернет-магазины, Банки,	Запрещено
Поиск работы	Запрещено Ребенку запрещено посещать сайты из этой категории.	ые	Предупреждение
Средства анонимного доступа	Предупреждение Ребенку будет показано предупреждение при попытке посещения сайтов из этой категории.	я	Предупреждение
Программное обеспечение, аудио, видео	Разрешено Ребенку разрешено посещать сайты из этой категории.	я	Запрещено
Азартные игры, лотереи, тотализаторы		я	Запрещено
Общение в сети		я	Запрещено
Алкоголь, табак, наркотики	Совет психолога Если ребенок пытался зайти на сайты с фото и видео «для взрослых», ваша реакция должна	а	Запрещено

Также в данном подразделе можно внести свои правила для конкретных сайтов (Исключения). Для этого введите адрес сайта, выберете действие

«Запрещено» или «Разрешено» и нажмите кнопку «Добавить». Созданное правило будет отображаться ниже, при этом возможно изменить действие или удалить правило нажав на пиктограмму крестика.

#### Исключения

В этом списке вы можете указать сайты, доступ к которым будет разрешен или запрещен вне зависимости от категории этих сайтов.




The screenshot shows a user interface for managing website exclusions. At the top, there is a search bar containing the text "Например, www.example.com". To the right of the search bar are two buttons: "Запрещено" (Forbidden) with a downward arrow, and "Добавить" (Add). Below this, a list of websites is shown. The first entry is "www.rambler.ru" with a "Запрещено" button and a close icon (X) to its right.

После осуществления настроек в данном подразделе необходимо нажать на кнопку «Сохранить» внизу страницы.

Обращаем ваше внимание, что созданные правила начнут действовать не сразу. Через некоторое время при синхронизации программы с порталом My Kaspersky посредством Интернета правила будут переданы в программы на устройствах.

Функция «Отчеты» доступна только в платной версии программы, однако краткий отчет можно получить в подразделе «Обзор».

Подраздел «Использование устройств» позволяет осуществлять контроль за временем использования устройства ребенком, для этого напротив каждого из устройств ребенка нужно нажать на переключатель «Контроль использования устройства «Имя устройства», после чего ниже появляется панель настройки с выбором «Только статистика» (доступная в отчете платной версии) или «Время использования» (при нажатии ниже появляются дополнительные настройки). В случае выбора последнего необходимо выбрать критерий ограничения «Часов в день» или «По расписанию» (доступна в платной версии) и действие при превышении временного ограничения «Предупреждение» или «Блокировать». Далее необходимо передвижением ползунка установить временное ограничение для каждого дня недели.



После осуществления настроек в данном подразделе необходимо нажать на кнопку «Сохранить» внизу страницы.

Обращаем Ваше внимание, что созданные правила начнут действовать не сразу. Через некоторое время при синхронизации программы с порталом My Kaspersky посредством Интернета правила будут переданы в программы на устройствах.

Подраздел «Программы» позволяет осуществлять контроль за используемыми ребенком программами на каждом из его устройств. Для активации функции необходима нажать на переключателе «Контроль использования программ».

Контроль использования программ

Kaspersky Safe Kids разрешает или ограничивает работу программ на основе:

- настроек для **категорий программ** (недоступно для iOS); [Изменить](#)
- **возрастных ограничений** на основе открытых возрастных рейтингов; [Изменить](#)
- настроек для программ независимо от категории (недоступно для iOS).



Lenovo P780 (Mobile)

54 программы



asust300l (Desktop)

23 программы



Программа позволяет настроить действия (ограничения) для категорий программ, для этого нажмите на «Изменить».



Контроль использования программ

Kaspersky Safe Kids разрешает или ограничивает работу программ на основе:

- настроек для **категорий программ** (недоступно для iOS); [Изменить](#)

В появившемся окне для каждой категории программ можно выбрать действие «Разрешено» или «Запрещено», а также посмотреть описание категории нажав на пиктограмму знака вопрос.

✕

## Категории программ

<span>?</span> Браузеры	Разрешено ▼	<span>?</span> Мультимедиа	Разрешено ▼
<span>?</span> Средства связи	Разрешено ▼	<span>?</span> Онлайн-покупки	Разрешено ▼
<span>?</span> Электронная почта	Разрешено ▼	<span>?</span> Онлайн-хранилища	Разрешено ▼
<span>?</span> Образование	Разрешено ▼	<span>?</span> Другое	Разрешено ▼
<span>?</span> Развлечения	Разрешено ▼	<span>?</span> Социальные сети	Разрешено ▼
<span>?</span> FTP-клиенты и серверы	Разрешено ▼	<span>?</span> Загрузчики файлов	Разрешено ▼
<span>?</span> Обмен файлами	Разрешено ▼	<span>?</span> Инструменты	Разрешено ▼
<span>?</span> Игры	Разрешено ▼	<span>?</span> Неопределенные	Разрешено ▼
<span>?</span> Справочные программы, новости	Разрешено ▼		

Сортировать по категориям список программ

Отмена

ОК

Целесообразно использовать принцип белого списка запретив все категории программ открывая доступ к конкретным программам на устройстве после запроса на разрешение ребенка.

Более щадящий контроль можно осуществлять посредством использования функции контроля на основе рейтингов возрастных ограничений программ, для активации функции нажатием на «Изменить», нажмите на ползунок «Блокирование программ по возрастным ограничениям» и нажмите «Ок»

Kaspersky Safe Kids разрешает или ограничивает работу программ на основе:

- настроек для **категорий программ** (недоступно для iOS); [Изменить](#)
- **возрастных ограничений** на основе открытых возрастных рейтингов; [Изменить](#)

### Возрастные ограничения

При определении того, можно ли ребенку запускать ту или иную программу, Kaspersky Safe Kids может ориентироваться на возрастную рейтинг программы в соответствии с правилами [ESRB](#), [PEGI](#), [Google Play](#), [AppStore](#).

Блокирование программ по возрастным ограничениям


Например, если ребенку 8 лет, а рейтинг программы — **9+**, то ребенок не сможет запустить такую программу.

Отмена

ОК

Ниже на странице расположены рисунки используемых ребенком устройствами с отображение количества установленных на нем программ.

Нажав на пиктограмму  на странице будет отображены строка поиска и список установленных на устройстве программ с отображением ее категории, возрастного рейтинга, а также пиктограммой действия «Разрешено», «Запрещено», «Временное ограничение». Для смены правила нажмите на пиктограмму.



ASUS WebStorage Panel (0+)  
Онлайн-хранилища

Использование этой программы:

Разрешено    Запрещено    **Ограничено**

Укажите, сколько часов в день ребенок может использовать эту программу:

Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс
02:00	02:00	02:00	02:00	02:00	02:00	02:00
часов в день						

По истечении установленного времени, ребенку будет показано сообщение вида: "Пора выключить компьютер и отвлечься".

Отмена    **ОК**

В случае запуска запрещенной программы родителю придет уведомление о такой попытке, кроме того ребенок может в программе запросить у родителей разрешение на запуск программы.



Не разрешено использовать программу:

[Спросить разрешения](#)

[На время снять ограничения](#)


После осуществления настроек в данном подразделе необходимо нажать на кнопку «Сохранить» внизу страницы.

Обращаем Ваше внимание, что созданные правила начнут действовать не сразу. Через некоторое время при синхронизации программы с порталом My Kaspersky посредством Интернета правила будут переданы в программы на устройствах.


Подраздел «Устройства ребенка» позволяет просмотреть устройства, защищенные программой и позволяет отключить программу на устройстве (программа с устройства удалена не будет). Для повторной активации программы необходимо будет провести на устройстве его первоначальную настройку как при установке программы.

Подраздел «Профиль» позволяет внести изменения в настройки профиля (изменить имя, год рождения, загрузить фото).


На устройствах под управлением Android настройку профиля ребенка возможно осуществлять напрямую из приложения посредством трех разделов «Уведомления», «Где мой ребенок» (в бесплатной версии программы функция не активна), «Настройка», «Дополнительно». При запуске программы необходимо ввести код доступа, введенный при установке программы.




В разделе «Интернет» активируются «Контроль активности в Интернете» и «Безопасный поиск» (описание функций смотрите выше), перечислены категории сайтов с указанием действий по ним. Для смены действия нажмите на категорию и выберите необходимое («Разрешено», «Предупреждение», «Запрещено»).




В нижней части страницы указано количество индивидуальных настроек для сайтов (Исключений). Просмотреть настроеки можно нажав на надпись «Веб-сайты», в открывшемся окне будут указаны созданные Вами правила. Для создания нового правила нажмите на пиктограмму плюса в верхнем правом углу, ведите адрес сайта и выберите действие «Разрешено» или «Запрещено». Нажав на существующее правило возможно изменить его действие, а при нажатии на пиктограмму  можно выдрать действие удаления правила.



В подразделе «Приложения» активируются функции «Контроль приложений» и «Возрастные ограничения», перечислены категории приложений с указанием действий по ним.



В нижней части страницы указано количество индивидуальных настроек для приложений. Просмотреть настройки можно нажав на надпись «Приложения», в открывшемся окне будут указаны созданные Вами правила. Для создания нового правила нажмите на пиктограмму плюса в верхнем правом углу, ведите выберите устройство, нажав на «Выберите приложение» из списка приложений выберите интересующее, укажите действие «Разрешено», «Запрещено», «Ограничено по времени». В случае выбора ограничения выберите дни действия «Дни недели» или «Будни и выходные», задайте время использования. Нажав на существующее правило возможно изменить его действие, а при нажатии на пиктограмму  можно выдрать действие удаления правила.



В подразделе «Использование устройств» возможно просмотреть текущие ограничения использования устройств, настроить ограничения возможно только на портале My Kaspersky.

В разделе «Дополнительно» расположена общая информация о программе и настройки уведомлений.

15° 14:12 15° 14:15 15° 14:18

Имя ребенка, Использование устройств | Имя ребенка, Ограничения использования



Здесь вы можете посмотреть текущие ограничения использования устройств по времени. Чтобы изменить правила использования устройств, перейдите на портал [My Kaspersky](#).

**asust300l (Desktop)**

Ограничение на количество часов в день  
Показывать предупреждение, когда закончилось время

**Совет психолога**  
Как объяснить ребенку, почему вы блокируете телефон или компьютер?  
[Узнать больше...](#)

**КОГДА ПРЕВЫШЕНО РАЗРЕШЕННОЕ ВРЕМЯ**

- Показывать предупреждение

**ОГРАНИЧЕНИЕ ВРЕМЕНИ В ДЕНЬ**

**Понедельник**  
Нет ограничений

**Вторник**  
Нет ограничений

**Среда**  
Нет ограничений

**Четверг**  
Нет ограничений

**Пятница**  
Нет ограничений

**Суббота**  
Нет ограничений

**Воскресенье**  
Нет ограничений

**Дополнительно**

- Получить премиум-функции  
Вы используете бесплатную версию

**Профили детей**

**Настройки уведомлений**

**Настройки приложения**

**О приложении**

**Оценить приложение**

**Отправить отзыв**

**Как установить приложение на устройство ребенка**

**Как удалить приложение с устройства ребенка**